

Sofus' babybukser

*fra Garn
til
Barn*

Med lange ben



STØRRELSER OG MÅL:

0-3 mdr. (6-9 mdr.) 12-15 mdr. (18- 24 mdr.).

Omkreds efter kanten for oven: 45 (48) 52 (55) cm.

Højde skridtsøm, midt for: 12 (14) 16 (18) cm.

Benlængde, inderside: 16 (20) 25 (28) cm (uden opslag).

MATERIALER:

2 (2) 2 (3) nøgler á 50 gram bomuld eller andet maskinvaskbart garn med løbelængde på mindst 210 meter/ 50 gram, fx Arwetta eller Anina fra Filcolana eller andet garn, hvor strikfastheden passer.

Evt. en rest i en kontrastfarve til bindebånd samt markører eller mærke tråde.

Rundpinde 40 eller 60 cm (eller længere til magic loop) og / eller strømpepinde nr. 2,5 og 3 mm.

Strikfasthed: 24 masker og 32 pinde i glat på pind 3 mm = 10 x 10 cm.

Bukserne strikkes oppefra og ned, så man kan regulere benlængde og evt. vælge at lave benene lige ned med lidt "rynker" nederst (som "pludderbukser").

Teknik: Vendemasker; Vend arbejdet og sørg for, at garnet er foran arbejdet. Strik ret gennem begge ben på dobbeltmaskerne, som om de var 1 maske.

Opskriften

Slå 108 (116) 124 (132) masker op på rundpind eller strømpepinde 2,5 mm og strik glat. Sæt en markør ved omgangsstart midt bag (MB) og igen efter 54 (58) 62 (66) masker, midt for (MF).

Efter 6 (7) 7 (8) omgange glat strikkes en omgang vrang (til ombuk). Skift til pind 3, strik igen glat. Efter 3 (4) 4 (4) omgange strikkes to huller til bindesnor midt foran sådan:


Strik til 4 masker før markør, strik 2 ret sammen, slå om. Strik 2 ret, slå om 2 drejet ret sammen.

Fortsæt rundt i glat, til der er strikket 6 (7) 7 (8) omgange efter vrangomgangen. Bøj kanten om til vrangen og strik den fast, idet der strikkes gennem en maske på pinden og en opslagsmaske lige ud for masken. Det er tilstrækkeligt at strikke hver anden maske fast. (Alternativt springes dette over og kanten sys fast ved monteringen.

Strik en omgang vrang.

Strik nu vendinger, så bukserne bliver højere bagpå sådan:

Strik 8 (10) 10 (12) masker, vend med vendemasker). Strik vrang tilbage i alt 8 (10) 10 (12) masker på den anden side af MB. Vend igen og strik til første vending, hvor "dobbeltmasken" strikkes sammen. Strik yderligere 4 masker, vend og gentag dette til der i alt er vendt 5 gange i hver side.



Fortsæt nu rundt i glat til arbejdet MF efter kanten måler 8 (9) 10 (11) cm. Nu tages masker ud både midt for og midt bag til skridtkile sådan:

Strik til 2 masker før markør MB. Tag 1 maske ud (i lænken mellem 2 masker, - strik den drejet ret), strik 2 ret, tag 1 maske ud igen.

Strik til 2 masker før markør MF og gentag begge udtagninger her. (4 masker taget ud).

Disse 4 udtagninger gentages på hver 4. omgang i alt 5 (6) 6 (7) gange.

Strik 2 omgange glat og luk derefter for skridtkilens masker sådan: Strik til 4 (4) 5 (5) masker før markør MB, luk for 8 (10) 10 (12) masker. Strik til 4 (4) 5 (5) masker før markør MF og luk igen for 8 (10) 10 (12) masker.

Nu strikkes hvert ben for sig: Sæt det ene buksebens 56 (60) 64 (68) masker på en maskeholder (eller en glat tråd/ wire) og strik det andet ben.

Strik glat rundt over buksebenets 56 (60) 64 (68) masker, på strømpepinde eller med magic loop. (Se det eventuelt beskrevet på Youtube.

Tag efter 6 omgange 2 masker sammen 1 maske før og igen 1 maske efter omgangsstarten (på indersiden af benene) sådan: 2 drejet ret sammen før omgangsstart, 2 ret, 2 ret sammen.

Gentag indtagningerne på hver 7. (8.) 8. (9.) omgang til der er 40 (44) 48 (48) masker tilbage, i alt 8 (8) 8 (10) gange. Når buksebenet måler 14 (18) 23 (26) cm skiftes til rib, 2 ret, 2 vrang. Strik 2 (2,5) 3 (3) cm eller mere. (Jo længere rib, des

mere opslag kan bukserne få). Luk af i rib så elastisk som muligt og strik det andet ben på samme måde.

Ønskes "pludderbukser" strikkes buksebenene helt lige op med en 2 cm ekstra længde, og der strikkes en omgang med indtagninger af masker til 40 (44) 48 (48) masker lige før der strikkes rib, 2 ret, 2 vrang, i alt 2 (2,5) 3 (3) cm. Luk af i rib så elastisk som muligt eller strik en dobbelt kant på 2 (2) 2,5 (2,5) cm i glat med en vrangomgang til at bukke kanten med.

MONTERING:

Hæft alle ender med en spids nål på vrangen. Sy sammen i skridtet med maskesting fra retten (med en nål uden spids) og sy evt. kanten for oven fast på vrangen.

Sno eller strik en I-cord-snor til at trække gennem løbegangen, eller træk et kulørt bånd igennem.

(I-cord-snor: Slå 3 eller 4 masker op på to strømpepinde (afhængig af garntykkelsen). Strik ret, idet maskerne efter hver pind skubbes frem på pinden. Der vendes altså ikke, men strikkes fra "den forkerte side" hver gang. Strik til snoren måler som ønsket (ca. 25 cm længere end buksernes øverste vidde). Luk de 3 (4) masker af og hæft ender).

Vask ved maks. 30 grader på "uldprogram" og uden skyllemiddel. Lad tørre liggende.

